

Первые шаги

1. Создайте папку для хранения прайсов от поставщика
2. Настройте программу

Первичная настройка XML Plus

Настройка программы производится путем редактирования файла xmlp.ini
В файле 4 основных блока настроек

[APPLICATION]

Debug. Параметр отвечает за режим работы программы. 0 – стандартный режим работы. 1 – программа ведет расширенный лог

SecurityCode. Параметр разрешающий работу программы на данном рабочем месте. Значения параметра можно получить у разработчика передав ему код который выдает программа при запуске без этого параметра

[SHOP]

Name. Параметр содержит название Вашего магазина

Company. Параметр содержит название и слоган Вашего магазина

URL. Параметр содержит адрес сайта Вашего магазина

[SUPPLIER]

Qnt. Параметр указывает сколько прайсов поставщиков в виде XML файла будет качаться по ссылкам

SName#X. В этом параметре содержится название поставщика. **Это название должно быть уникальным для данного файла настроек, включая excel блок!**

SLink#X. В этом параметре содержится ссылка на XML файл.

NeedToWIN#X. Этот параметр по умолчанию равен 1. Если поставщик предоставляет свой файл в кодировке WIN1251, то этот параметр необходимо установить в 0. Определить необходимость этого действия можно по знакам вопроса в результирующем файле.

** Где X это номер поставщика по порядку в данном блоке.
Вы можете добавлять неограниченное кол-во поставщиков в настройки*

[SUPPLIEREXCEL]

Qnt. Параметр указывает сколько прайсов поставщиков в виде EXCEL документов будет обрабатываться

SName#X. В этом параметре содержится название поставщика. Это название должно быть уникальным для данного файла настроек, включая XML блок!

FileName#X. Тут находится полный путь к файлу EXCEL

Primary#X. Параметр отвечает какая информация считается уникальной. name – контроль по наименованию товара. code – контроль по коду товара

Таблица прочих настроек для Excel файла

PageCategory#X	номер страницы с перечнем категорий
PCRowFirst#X	номер строки с которой необходимо начать обработку
PCColCategoryID#X	Номер группы
PCColParentCategoryID#X	Номер родителя
PCColCategoryName#X	Название группы
PageProduct#X=1	номер страницы с перечнем товаров
PPRowFirst#X=2	номер строки с которой необходимо начать обработку
PPColSupplierProductID#X	Уникальный идентификатор
PPColSupplierCategoryID#X	Номер группы
PPColProductVendorCode#X	Код товара
PPColProductName#X	Название позиции
PPColProductDescription#X	Описание
PPColProductPrice#X	Цена
PPColProductCurrency#X	Валюта
PPColProductVendor#X	Производитель
PPColProductQty#X	Наличие
PPColProductGroup#X	ID группы разновидностей
PPColProductImage#X	Ссылка изображения
PPParameterColFirst#X	Колонка первой характеристики
PPParameterColLast#X	Колонка последней характеристики
PPParameterStep#X	Количество колонок на одну характеристику
PPParameterName#X	Смещение для колонки с наименованием характеристики
PPParameterValue#X	Смещение для колонки со значением характеристики

** Где X это номер поставщика по порядку в данном блоке.*

Формирование YML файла

1. Откройте программу
2. Нажмите кнопку обработать
3. Дождитесь окончания работы
4. Загрузите полученный файл на сайт для импорта